


## LISTE WinMENTOR Enterprise PE WEB

Aplicatia WMEListSrv.exe permite viualizarea de liste WinMENTOR Enterprise si documente in format HTML de pe browser de internet.



## I. CONFIGURĂRI

Fisierul de configurare interfata WMEListeWeb.ini si executabilul WMEListSrv.exe de generare liste trebuie instalate in intr-un director pe care trebuie date drepturi de scriere deoarece aici se vor crea fisierele HTML pentru listele vizualizate.

Fisierul de configurare WMEListeWeb.ini trebuie setat pe urmatoarea structura:

```
[GENERALE]
DirectorLucru=[PATH]
DirectorUpload=[PATH]
FirmaLucru=nume_precurtat_firma1; nume_precurtat_firma2;...;nume_precurtat_firmaN
IPServerListe=127.0.0.1
PortServerListe=9000
DataBase=nume_baza_date
```

Calea pentru DirectorLucru si DirectorUpload foloseste „ \ ” ca separator. Din directoarele de lucru (cel in care se genereaza listele din WMEnterprise in format HTML) si de upload (cel in care se copie documente in format HTML) se incarca si se afiseaza datele. In DirectorUpload se vor crea automat, la prima logare, subdirectoare cu numele firmelor definite in lista FirmaLucru.

FirmaLucru se completeaza cu denumirile schemelor Oracle ale firmelor pe care se da acces la vizualizare liste pe web. Separataorul folosit este „;”.

IPServerListe reprezinta IP-ul local al serverului web pe care este lansat WMEListSrv.exe si WMEListeWeb.dll.

DataBase stabileste baza de date Oracle.

Functionarea acestui modul presupune pornirea executabilului WMEListSrv.exe pe server si apoi lansarea WMEListeWeb.dll de pe browser client (se inlocuieste 127.0.0.1 cu adresa /IP-ul global al serverului web):

<http://127.0.0.1/wmelisteweb/WMEListeWeb.dll>

In WinMENTOR Enterprise trebuie definite joburi de tip server pentru toate listele care se doresc a fi vizualizate pe web.

## II. FUNCȚIONARE

WMEListeWEB.dll se logheaza cu utilizator WMEnterprise pe una dintre firmele la care este dat acces prin fisierul WMEListeWEB.ini.





**Win**MENTOR  
ENTERPRISE

Selectati o firma de lucru

<b>ALPHA</b> Genereaza liste Fisiere urcate
<b>OMEGA</b> Genereaza liste Fisiere urcate

Alegerea optiunii „**Genereaza liste**” are ca efect afisarea listei de joburi de tip server definite pe respectiva firma. Selectia unui job are ca efect crearea in baza de date Oracle a unui depozit de lista, conversia in HTML si afisarea listei.



The screenshot shows the WinMENTOR ENTERPRISE logo at the top. Below the logo is a dark blue header with the text "Selectati un job de listare". Underneath this header is a list of three options: "Intrari", "Nomenclator articole", and "Scadentari clienti".

Dupa alegerea optiunii „**Fisiere urcate**” vor fi afisate denumirile fisierelor HTML urcate pe server in directoarele create pentru fiecare firma in parte.



The screenshot shows the WinMENTOR ENTERPRISE logo at the top. Below the logo is a dark blue header with the text "Selectati un fisier". Underneath this header is a single option: "J\_5\_0\_170\_1366".